

Lerne Premiere CS4

Websites mit Videoinhalten in Encore erstellen

Mit Adobe® Production Premium CS4 können Sie ein einzelnes Projekt problemlos auf DVD, Blu-Ray-Disc oder sogar eine Website mit Videoinhalten exportieren. In diesem Tutorial lernen Sie die Verwendung von Premiere Pro, Encore und Dynamic Link zum Exportieren von Projekten in verschiedene Multimedia-Formate.

Anforderungen

Für dieses Tutorial benötigen Sie folgende Programme und Dateien:

- **Produkte** – Adobe Premiere Pro CS4
Adobe Encore CS4
Adobe Dynamic Link
- **Beispieldatei** – keine
- **Vorwissen** – Grundkenntnisse zu Dynamic Link und in der Arbeit mit Dokumenten innerhalb der Production Premium Suite

Ein Adobe Premiere-Projekt als Blu-ray oder Flash exportieren

Mit Dynamic Link lassen sich Projekte zwischen Premiere Pro und Encore verschieben. In Encore können Sie DVDs, Blu-ray-Discs oder sogar Flash-Dateien für das Internet aus Ihrem Projekt erzeugen. So importieren Sie ein Projekt aus Premiere Pro in Encore:

1. Öffnen Sie ein Projekt in Adobe Premiere Pro. Ziehen Sie die Komposition in das Projektbedienfeld von Encore. Sobald das Projekt im Projektbedienfeld von Encore angezeigt wird, können Sie die Sequenz wie jedes andere Video-Asset verwenden.






Abbildung 1: Das Projektbedienfeld

- Verwenden Sie den Befehl Projekt prüfen, um das Projekt vor dem Brennen auf ein Medium auf alle möglichen Fehler zu überprüfen. Zum Öffnen des Dialogfensters wählen Sie entweder Datei > Projekt prüfen oder Sie klicken im Bedienfeld Erstellen auf die Schaltfläche Projekt prüfen.
2. Geben Sie die Parameter für die Fehlerprüfung an und klicken Sie auf Anfang. Die gefundenen Fehler werden im Dialogfenster Projekt prüfen ausgegeben.




Abbildung 2: Das Dialogfenster Projekt prüfen

3. Zum Verändern des Ausgabeformats wechseln Sie ins Bedienfeld Erstellen. Vergrößern Sie das Bedienfeld, indem Sie den rechten Rand nach rechts ziehen.




Abbildung 3: Das Bedienfeld Erstellen

4. Wählen Sie im Formatmenü entweder DVD, Blu-ray oder Flash als Ausgabemedium.

Anmerkung: Sie brauchen zum Brennen auf Blu-ray-Disc kein neues Projekt anzulegen. Brennen Sie Ihr Projekt nach dem Authoring einfach auch auf Blu-Ray.

5. Wählen Sie Flash aus dem Formatmenü. Bei der Ausgabe in Flash erzeugt Encore eine flashbasierte Website, die sich ebenso wie ein DVD-Projekt verhält.
6. Klicken Sie auf Durchsuchen und geben Sie einen Speicherort für die Flash-Website an.

Wo geht's weiter:

[Lerne Premiere CS4](#)

[Blu-ray Disk Authoring](#), von Sven Brencher

[Dynamic Link verwenden](#), von Sven Brencher

[Encore-Menüs mit After Effects erzeugen](#), von Sven Brencher

[video2brain.de](#)



Dieses Werk unterliegt folgender Lizenz: [Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported](#)