

Apprendre Production Premium CS4

# Créer des sites Web avec des vidéos sous Encore

---

Adobe® Production Premium CS4 vous permet d'exporter rapidement le même projet vers un DVD, un disque Blu-ray, ou encore un site Web avec des vidéos. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser Premiere Pro, Encore, et Dynamic Link pour exporter des projets vers des sorties multimédia.

## CONDITIONS REQUISES

Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin des logiciels et des fichiers suivants :

- **Logiciels** – Adobe Premiere Pro CS4  
Adobe Encore CS4  
Adobe Dynamic Link
- **Fichiers** – lvid4114\_xp\_fr.zip
- **Connaissances à avoir** – Connaissances basiques de Dynamic Link et du travail avec documents dans la suite Production Premium

## Exporter un projet Adobe Premiere vers un Blu-ray ou vers Flash

En utilisant Dynamic Link, il est possible de déplacer des projets entre Premiere Pro et Encore. Dans Encore, vous pouvez monter des DVDs, des disques Blu-ray ou encore créer un fichier Flash prêt pour le Web depuis votre projet. Pour importer un projet depuis Premiere Pro vers Encore :

1. Ouvrez un projet sous Adobe Premiere Pro. Glissez et déposez la composition dans le panneau Projet Encore. Une fois que le projet apparaît dans le panneau Projet Encore, vous pouvez utiliser la séquence comme n'importe quel autre média vidéo.






Image n°1 : Le panneau Projet

**2.** Utilisez la commande Vérifier le projet pour vérifier les erreurs éventuelles que le projet pourrait occasionner au moment du gravage sur un disque. Pour ouvrir la boîte de dialogue Vérifier le projet :

- Choisissez Fichier > Vérifier le projet.
- Ou bien choisissez le panneau Générer et cliquez sur Vérifier le projet.

**3.** Choisissez les paramètres pour la vérification d'erreurs et cliquez sur Démarrer. Les erreurs apparaissent alors dans la boîte de dialogue Projet.




Image n°2 : La boîte de dialogue Vérifier le projet

**4.** Pour changer le format de votre sortie, naviguez dans le panneau Générer. Elargissez le panneau Générer en glissant la marge droite vers la droite.




Image n°3 : Le panneau Générer

5. Depuis le menu Format, choisissez DVD, Blu-ray, ou Flash à titre de média de sortie.

**Remarque :** Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau projet pour graver sur un disque Blu-ray. Vous pouvez simplement graver le projet que vous avez conçu sur Blu-Ray.

6. Choisissez Flash dans le menu Format. En sortant sur Flash, Encore crée un site Web basé sur Flash qui se comporte de la même façon qu'un projet créé pour un DVD.

7. Cliquez sur Parcourir pour désigner l'emplacement pour le site Web Flash.

## Pour aller plus loin...

[Apprendre Premiere CS4](#)

[Créer un disque Blu-ray](#), par Sébastien Gaillard

[Le dynamic Link](#), par Sébastien Gaillard

[Création de menus Encore avec After Effects](#), par Sébastien Gaillard

[video2brain.fr](http://video2brain.fr)



[Cette oeuvre est placée sous la licence suivante : Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 Unported](#)